

MojeID - modul pro Magento

Instalace

Zkopírujte adresáře app, skin a media do adresáře, kde máte Magento nainstalované. Po instalaci modulu se do adresáře Magenta vygeneruje soubor xrds.xml.

Vyvíjeno pro verzi Magento 1.6.

Nastavení

Modul se nastavuje v administraci v záložce System/Nastavení/Zákazníci/MojeID (obr. 1).

Nástěnka Prodeje Katalog Mobilní aplikace Zákazníci Propagace Zpravodaj CMS Slider Baner Reporty **Systém** Získat nápovědu pro tuto stránku

Aktuální rozsah nastavení:
Výchozí nastavení

[Spravovat obchody](#)

Nastavení

- OBECNÉ
 - Obecné
 - Web
 - Vzhled
 - Nastavení měny
 - E-mail Adresy
 - Kontakty
 - Reporty
 - Správa obsahu
- ZÁKAZNÍCI
 - MojeID**
 - Zpravodaj
 - Nastavení zákazníka
 - Seznam přání
 - Přetvářející nákupní košík
- BANER
 - Nastavení Baneru
- PRODEJE
 - Sales
 - Emaily prodeje
 - PDF výstup
 - Daň
 - Platba
 - Nastavení doručení
 - Dodací metody
 - Google API

MojeID

[Uložit nastavení](#)

Obecné

Barva tlačítka: Černá [GLOBÁLNĚ]

Podporuje mojeID

Obrázek

A1 A2

A3 A4

B1 B2

B3 B4

B1

Povinné atributy

Email	Yes	[GLOBÁLNĚ]
Jméno	Yes	[GLOBÁLNĚ]
Příjmení	Yes	[GLOBÁLNĚ]
Platební adresa povinná	Ano	[GLOBÁLNĚ]
Dodací adresa povinná	Ano	[GLOBÁLNĚ]

Motivační program

Zapojit se do motivačního programu: Ano [GLOBÁLNĚ]
▲ Zapojením do motivačního programu můžete získat provizi za nového uživatele služby mojeID. Více informací v dokumentaci.

Identifikátor CMS stránky s motivačním programem: mojeid [GLOBÁLNĚ]

Identifikátor poskytovatele služeb (realm) pro motivační program: [GLOBÁLNĚ]
▲ Pokud je prázdné, použije se realm e-shopu.


Obrázek 1: Nastavení mojeID

Atributy *Email*, *Jméno* a *Příjmení* jsou povinné a uživatel s jejich poskytnutím musí na straně MojelD souhlasit, jinak se autentizace neprovede.

U *platební a dodací adresy* lze zvolit, zda jsou povinné a přihlašující se zákazník musí s předáním atributu na straně MojelD souhlasit, jinak se autentizace neprovede nebo zda jsou volitelné a předání adresy záleží na volbě zákazníka.

V pravém nebo levém sloupci se zobrazí obrázek *Podporuje mojelID*. Variantu obrázku lze zvolit v nastavení. Obrázek obsahuje odkaz na <http://www.mojelid.cz/page/805/vyhody-mojelid/> nebo v případě zapojení do motivačního programu na cms stránku mojeld na e-shopu (viz kapitola Motivační program).

K přihlášení přes mojeld se používá tlačítko. V administraci lze zvolit barevnou variantu tlačítka (obr. 2).



Obrázek 2: Tlačítka pro přihlášení přes mojeld

Správa zákazníků

V sekci zákazníků přibýly následující sloupce (obr. 3):

- Mojeld - informace, zda se zákazník přihlašuje pomocí účet Mojeld
- Mojeld Status - stav účtu. Může nabývat následujících hodnoty:
 - stupeň (email + sms) - *CONDITIONALLY_IDENTIFIED*
 - stupeň (email + sms + pošta) - *IDENTIFIED*
 - stupeň (email + sms + pošta + validace) - *VALIDATED*

ID	Jméno	MojelD	MojelD Status	E-mail	Skupina	Telefon
2		Ano	I. stupeň (email + sms)			
1		Ne				

Obrázek 3: Integrace mojeld do správy zákazníků

Motivační program

V případě zapojení do motivačního programu mojeID je potřeba v nastavení zapnout volbu *Zapojit do motivačního programu* na *Ano* (obr. 1). Dále je nutné mít aktivní CMS stránku (v menu *CMS / Stránky*) s motivačním programem. Při instalaci se tato stránka vytvoří s výchozím obsahem, ten je možno upravit. Také identifikátor stránky (výchozí *mojeid*) lze změnit, je ale důležité, aby odpovídal identifikátoru zadanému v nastavení u položky *Identifikátor CMS stránky s motivačním programem* (obr. 1).

V závislosti na zapojení do motivačního programu se budou chovat odkazy pod přihlašovacím formulářem. Odkaz "Proč mojeID?" bude v při zapojení do programu odkazovat na vytvořenou CMS stránku, v opačném případě bude směřovat na stránky <http://www.mojeid.cz/page/805/vyhody-mojeid/>

Odkaz "Nový účet mojeID" bude vždy odkazovat na stránky <http://www.mojeid.cz/page/795/zalozeni-uctu/>. Při zapojení do programu bude ale navíc odesílat informace o url obchodu (realm).

Při změně nastavení motivačního programu se přegeneruje soubor xrds.xml.